


Konfiguration - Bauportal

1	Allgemein	2
1.1	Hauptverzeichnisse und Dateien.....	2
1.2	Öffnen und Speichern einer php-Datei	3
2	Konfigurations-Verzeichnis.....	5
2.1	main.php.....	5
2.2	Beispiel „muster“	6
3	Konfiguration einer einzelnen Seite.....	7
3.1	Verzeichnisstruktur	7
3.2	Beispiel: Anpassen der Loginseite	8
3.3	Beispiel: Anpassen der Antragstellerliste	9
3.3.1	Werte ändern.....	9
3.3.2	Reihenfolge der Spalten ändern	10
4	Konfiguration der Navigationspunkte.....	11
5	Hilfreiche Links.....	12

1 Allgemein

1.1 Hauptverzeichnisse und Dateien

C:\Apache\BauPortal\




Verzeichnis / Datei	Kurzbeschreibung
ajax	Enthält PHP-Dateien, die zur Laufzeit asynchron Daten auslesen und auf der Suchmaske darstellen (Ort, Ortsteile, Straßen, Gemarkung, etc.)
conf	Hier können benutzerspezifische Einstellungen vorgenommen werden, wie z.B. Anpassung der Texte, Ein- und Ausblenden von Spalten, Änderungen des Designs. (siehe Kapitel Kundenspezifische Anpassungen)
includes	In diesem Verzeichnis befindet sich das Hauptprogramm. Es dürfen keine manuellen Änderungen an diesen Dateien vorgenommen werden.
lib	Enthält zusätzliche Module, die dem Programm hinzugefügt werden können
log	Sofern eingestellt, werden in diesem Verzeichnis log-Einträge geschrieben. Auf das Verzeichnis werden Schreib- und Leserechte benötigt!
upload	In diesem Verzeichnis werden temporäre Dokumente abgelegt, die von Benutzern hochgeladen werden. Auch auf dieses Verzeichnis müssen Schreib- und Leserechte gesetzt sein!


Verzeichnis / Datei	Kurzbeschreibung
getParameter.php	Zusammenhängend mit dem ajax-Verzeichnis. Diese Datei darf nicht manuell bearbeitet werden.
index.php	Dies ist der Haupteinstiegspunkt der Webapplikation und verknüpft alle enthaltenen Ordner und Dateien, die sich innerhalb des Bauportal-Verzeichnisses befinden.

1.2 Öffnen und Speichern einer php-Datei

Sofern die php-Dateien noch mit keiner Anwendung verknüpft sind, erscheint folgende Meldung, wenn versucht wird eine der php-Dateien zu öffnen.




Wählen Sie „Programm aus einer Liste installierter Programme auswählen“ aus und bestätigen Sie mit „OK“. Es öffnet sich daraufhin ein weiteres Fenster:



Wählen Sie hier den Editor oder ein anderes Editier-Werkzeug (wie z.B. Notepad++) aus.

Die Datei wird daraufhin im Editor geöffnet. Beim nächsten Öffnen der Datei erscheint die Abfrage nicht mehr, sofern das Häkchen „Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen“ gesetzt wurde.


Wichtiger Hinweis: Wenn Änderungen an den Dateien vorgenommen werden, ist darauf zu achten, dass diese in der ANSI-Codierung gespeichert werden.



2 Konfigurations-Verzeichnis

Im conf-Verzeichnis können kundenspezifische Einstellungen vorgenommen werden. Das Verzeichnis enthält die Datei main.php sowie einen kundenspezifischen Ordner (in diesem Beispiel „muster“):

C:\Apache\BauPortal\conf



2.1 main.php

In dieser Datei werden grundlegende Einstellungen für den Betrieb der Webapplikation vorgenommen. Die Einstellungen werden in der Regel durch die technischen Systembetreuer der Firma PROSOZ Herten einmalig vorgenommen und müssen anschließend nur noch selten angepasst werden.

Die beiden wichtigsten Einstellungen sind:

Schalter	Beispiel	Beschreibung
\$conf_servicewSDL	https://localhost:8080/ProsozServices/services/ProsozXMLService?wsdl	URL des XmlService3.0-Webservice
DIR_CONF	conf/muster/	Verweis auf das kundenspezifische Konfigurationsverzeichnis


2.2 Beispiel „muster“

In diesem Verzeichnis können diverse Anpassungen an der Webapplikation vorgenommen werden. Im einfachsten Fall können Texte geändert oder auch einzelne Spalten ein- oder ausgeblendet werden. Sofern Kenntnisse in HTML und CSS vorhanden sind, können auch Änderungen am Design und Layout vorgenommen werden (kein Support unsererseits!).

Siehe auch Kapitel Hilfreiche Links.

Das Verzeichnis setzt sich wie folgt zusammen.

C:\Apache\BauPortal\conf\muster



Verzeichnis / Datei	Kurzbeschreibung
css	Sofern tiefergehende Kenntnisse in HTML und CSS vorhanden sind, können hier Änderungen am Design und Layout vorgenommen werden
images	Enthält alle Dateien, wie Bilder, Hintergrundgrafiken, Banner und Symbole
page	Enthält weitere Unterverzeichnisse zum Anpassen von Beschriftungen, etc. Siehe Kapitel Konfiguration einer einzelnen Seite
funktionsnamen.ini	Hier können die Bezeichnungen in der Navigation geändert werden. Siehe Kapitel Konfiguration der Navigationspunkte

3 Konfiguration einer einzelnen Seite

Zu jeder Seite, die sich über die Webapplikation aufrufen lässt, gibt es eine eigene Konfigurations-Datei.

3.1 Verzeichnisstruktur


Die Verzeichnis-Struktur ist dabei folgende:

Verzeichnis	Kurzbeschreibung
\conf\muster\page	Enthält die Konfigurationsdateien auf oberster Ebene, wie z.B. die Login-Maske (login_page.php) oder
\conf\muster\page\modules	Enthält die Verzeichnisse der jeweiligen Module, z.B. baug
\conf\muster\page\modules\baug	Enthält die Konfigurationsdateien der einzelnen Module, wie z.B. die Antragsliste (antragsliste_page.php) des Moduls baug

3.2 Beispiel: Anpassen der Loginseite

C:\Apache\BauPortal\conf\muster\page\login_page.php

Öffnen Sie die Datei **login_page.php**.



```
login_page.php - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
<?php
define(CAPTION_USERNAME, 'Benutzer');
define(CAPTION_PASSWORD, 'Passwort');
define(CAPTION_LOGIN, 'Anmelden');

define(LOGIN_CONTENT, '<br/><h1>Bauakte Online</h1><br/><br/>
                        <strong>Wege sparen und schn
                        informieren - das ist möglic

                        Jeder registrierte Nutzer er
                        Sachbearbeiter, die Beteilig
                        Verfahrensstand und erhält E
                        kurz und knapp Gewissheit üb

                        Testen sie diesen Bürger-Ser
                        geben wir Ihnen die Möglichk
                        einen Gästezugang mit fiktiv
                        folgende Zugangsdaten: <br/>

                        <ul>
                        <li>Benutzer: <strong>gast</
```

Nun können folgende Werte geändert werden:

Schalter	Beschreibung
CAPTION_USERNAME	Bezeichnung für das Eingabefeld des Benutzers
CAPTION_PASSWORD	Bezeichnung für das Eingabefeld des Passwortes
CAPTION_LOGIN	Bezeichnung für die Schaltfläche des Logins
LOGIN_CONTENT	Ein Willkommenstext, der auch durch weitere HTML-Elemente, wie z.B. <h1>, , , , formatiert werden kann.

3.3 Beispiel: Anpassen der Antragstellerliste

C:\Apache\BauPortal\conf\muster\page\modules\baug\antragsliste_page.php

Öffnen Sie die Datei **antragsliste_page.php**.

Diese Datei ist bereits wesentlich umfangreich als die login_page.php. Grundlegend sind jedoch alle Schalter nach einem bestimmten Schema aufgebaut:

Schema	Beschreibung	Wertbeispiele
XXXX_XXXXXX_ SHOW _XXXX	Ein- / Ausblenden der jeweiligen Spalte	true / false
XXXX_XXXXXX_ SHOW _XXXX_ WIDTH	Breite der Spalte (nicht bei jeder Spalte möglich)	100px
XXXX_XXXXXX_ CAPTION _XXXX	Bezeichnung der Spalte	beliebiger Text

3.3.1 Werte ändern

Soll z.B. die Spalte des Antragstellers eingeblendet, umbenannt und in der Breite angepasst werden, so sind folgende Schalter anzupassen:

Schalter	Wertbeispiele
BAUG_ANTRAGSLISTE_SHOW_AST	true
BAUG_ANTRAGSLISTE_SHOW_AST_WIDTH	330px
BAUG_ANTRAGSLISTE_CAPTION_AST	Antragsteller

Hinweis: Achten Sie auf die Hochkommata! Bei Werten, wie true oder false dürfen keine Hochkommata gesetzt werden. Bei Textwerten, wie z.B. der Spaltenüberschrift (CAPTION) muss der Text zwingend in Hochkommata eingetragen werden.

3.3.2 Reihenfolge der Spalten ändern

Jeder Spalte ist eine interne Nummer zugeordnet. Im Falle der Antragsliste sind es folgende:

Nr.	Spalte
1	Aktenzeichen
2	Details
3	Status
4	Vorhaben
5	Kennziffern
6	Bauort
7	Antragsteller

Mit Hilfe des Schalters BAUG_ANTRAGSLISTE_COLUMN_ORDER kann nun die Reihenfolge so angepasst werden, dass z.B. der Antragsteller (Spalte Nr. 7) ganz vorne erscheint:

```
define('BAUG_ANTRAGSLISTE_COLUMN_ORDER','7,1,2,3,4,5,6')
```

4 Konfiguration der Navigationspunkte


C:\Apache\BauPortal\conf\muster\funktionennamen.ini

Die Bezeichnung der Navigationspunkte kann ebenfalls nach Wunsch angepasst werden. Der Begriff sollte jedoch aussagekräftig und möglichst kurz sein.

Öffnen Sie dazu die Datei **funktionennamen.ini**.

Für jedes Modul gibt es ein eigenes Kapitel (z.B. [BAUG]. Möchten Sie nun bestimmte Navigationspunkte umbenennen, so müssen nur diese Bezeichnungen hier hinzugefügt werden.

Beispiel:



Ist in dieser Datei kein Wert für den jeweiligen Navigationspunkt hinterlegt, so wird die Standardbezeichnung verwendet.

5 Hilfreiche Links

Website	Thema	Beschreibung
wiki.selfhtml.org/wiki/HTML	Einstieg und Tutorials zu HTML mit vielen Beispielen	selfhtml.org ist „die“ deutschsprachige Website, wenn es um grundlegende- und tiefergehende Kenntnisse zu HTML, CSS und JavaScript geht
wiki.selfhtml.org/wiki/CSS	Einstieg in CSS	selfhtml.org ist „die“ deutschsprachige Website, wenn es um grundlegende- und tiefergehende Kenntnisse zu HTML, CSS und JavaScript geht
www.w3schools.com/html	Einstieg in HTML mit vielen Beispielen	Das englischsprachige Pendant zu selfhtml.org
www.w3schools.com/css	Einstieg in CSS mit vielen Beispielen	Das englischsprachige Pendant zu selfhtml.org
wiki.selfhtml.org/Farbpaletten	Farbpaletten	Hier finden Sie eine umfangreiche Sammlung aller benötigten Farb-Werte, die Sie in HTML und CSS anwenden können