

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Schalter	Beschreibung	Werte-Beispiel
\$conf_servicewSDL	URL des Webservice	"http://localhost/ProsozServices/services/ProsozXMLService?wsdl"
\$conf_mandant	Mandanten	100
\$conf_application_title	Überschrift (Browser Titel)	"Prosoz Portal"
\$conf_upload_path	Pfad für hochgeladene Dateien (relativer Pfad möglich)	"uploads"
\$conf_cookie_secure	Erlaubt das Senden von Cookies nur über eine gesicherte Verbindung (HTTPS)	0 / 1
\$conf_cguser	Common Gateway Interface (CGI) zum XMLService: Benutzername	"Benutzername"
\$conf_cgpassword	Common Gateway Interface (CGI) zum XMLService: Passwort	"Passwort"
\$conf_proxy	Proxyadresse für die Kommunikation zwischen Bauportal & XMLService	"127.0.0.1"
\$conf_proxyport	Proxyport für die Kommunikation zwischen Bauportal & XMLService	"3128"
\$conf_proxyuser	Proxyuser für die Kommunikation zwischen Bauportal & XMLService	"Benutzername"
\$conf_proxypassword	Proxyuser Passwort für die Kommunikation zwischen Bauportal & XMLService	"Passwort"
	Aktiviert den Debugmodus.	true / false
\$DEBUGMODE	Wenn dieser Schalter aktiv ist, erscheint beim Antragstellen, ein Button der Testdaten im Formular ausfüllt.	

Beispiel: define('SCHALTER',WERT);

Konstante	Beschreibung	Werte-Beispiel
PROXY	Proxyadresse für die Kommunikation zwischen Baulastenauskunft Online & GIS - Schnittstelle	'127.0.0.1'
PROXY_PORT	Proxyport für die Kommunikation zwischen Baulastenauskunft Online & GIS - Schnittstelle	'3128'
PROXY_USER	Proxyuser für die Kommunikation zwischen Baulastenauskunft Online & GIS - Schnittstelle	'Benutzername'
PROXY_PASSWORD	Proxyuser Passwort für die Kommunikation zwischen Baulastenauskunft Online & GIS - Schnittstelle	'Passwort'
LOG_ACTIVE	Wenn dieser Schalter Aktiviert ist, werden im Verzeichnis Bauportal/logs Debug Informationen geschrieben	true / false
TEXT_FIELD_REQUIRED	Text oder Zeichen, dass vor Eingabefelder geschrieben wird, wenn es ein Pflichtfeld ist.	'**'
SEPERATOR	Text oder Zeichen, dass zwischen den Punkten in der oberen Navigationsleiste angezeigt wird.	' '
NO_RECORDSETS	Text der angezeigt wird, wenn keine Einträge vorhanden sind.	'Keine Datensätze vorhanden!'
TO_MUCH_RECORDSETS	Text der angezeigt wird, wenn zu viele Datensätze gefunden wurde. „\$ANZ“ kann als Platzhalter verwendet werden um die Anzahl der Elemente auszugeben	'Ihre Suche wurde nach \$ANZ Elementen abgebrochen! Bitte grenzen Sie die Ergebnismenge über die Suchparameter ein. '
AZFORMAT	Aktenzeichen Obergruppe Jahr Format	'AZ-OG-JAHR'
AZFORMAT_NO_OG	Aktenzeichen Jahr Format	'AZ/JAHR'

MODUL-KONFIGURATION

Konstante	Beschreibung	Werte-Beispiel
CONTEXT_ID_BAUG	Dieser Schalter Aktiviert das ProBaug 2014 Modul. Die ID muss mit der ID aus dem Verfahrenseinstellungen vom XML Service entsprechen.	1
CONTEXT_ID_GEWERBE	Dieser Schalter Aktiviert das Gewerbe Modul das nur Kompatibel mit ProBaug 2014 ist. Die ID muss mit der ID aus dem Verfahrenseinstellungen vom XML Service entsprechen.	2
CONTEXT_ID_DENKMAL	Dieser Schalter Aktiviert das Denkmal Modul das nur Kompatibel mit ProBaug 2014 ist. Die ID muss mit der ID aus dem Verfahrenseinstellungen vom XML Service entsprechen.	3
CONTEXT_ID_BAULAST	Dieser Schalter Aktiviert das Baulast Modul das nur Kompatibel mit ProBaug 2014 ist. Die ID muss mit der ID aus dem Verfahrenseinstellungen vom XML Service entsprechen.	4
CONTEXT_ID_BAUGNG	Der Schalter Aktiviert das ProsozBau Modul das nur Kompatibel mit der aktuellen ProsozBau Version ist. Die ID muss mit der ID aus dem Verfahrenseinstellungen vom XML Service entsprechen.	5

Konstante	Beschreibung	Werte-Beispiel
CONTEXT_ID_BAULASTNG	Der Schalter Aktiviert das Baulasten Modul das nur Kompatibel mit der aktuellen ProsozBau Version ist. Die ID muss mit der ID aus dem Verfahrenseinstellungen vom XML Service entsprechen.	6
CONTEXT_ID_DENKMALNG	Der Schalter Aktiviert das Denkmal Modul das nur Kompatibel mit der aktuellen ProsozBau Version ist. Die ID muss mit der ID aus dem Verfahrenseinstellungen vom XML Service entsprechen.	7

SCHALTFLÄCHEN

Konstante	Beschreibung	Werte-Beispiel
SEARCH_CAPTION	Text der im Suche Button angezeigt wird.	'suchen'
SEARCHDIALOG_CAPTION	Text der beim Suchdialog angezeigt wird.	'Suchdialog'
SAVE_CAPTION	Text der beim Speichern angezeigt wird.	'speichern'
NEXT_CAPTION	Text der im Weiter Button angezeigt wird auflisten Seiten.	'weiter'
PREV_CAPTION	Text der im zurück Button angezeigt wird auflisten Seiten.	'zurück'
NEW_CAPTION	Text der im Reset Button in der Suche angezeigt wird.	'neu'
ADD_CAPTION	Text der im hinzufügen Button angezeigt wird.	'hinzufügen'
DELETE_CAPTION	Text der im Löschen Button angezeigt wird.	'löschen'
SEND_CAPTION	Text der im Absenden Button in Formularen angezeigt wird.	'absenden'
UPLOAD_CAPTION	Text der im Hochladen Button angezeigt wird.	'Hochladen'
PRINTVIEW_CAPTION	Text der im Druckansicht Button in der Suche angezeigt wird.	'Druckansicht'
PRINT_CAPTION	Text der im Drucken Button angezeigt wird.	'drucken'

SEITENLEISTE

Schalter	Beschreibung	Werte-Beispiel
\$conf_draw_header	Aktiviert die Anzeige des Seitenkopfs.	true / false
\$conf_draw_userinfo_in_titlebar	Zeigt Benutzerinformation in der Navigation des Seitenkopfs.	true / false
\$conf_draw_userinfo_logout	Aktiviert die Anzeige des Logout Button in der Navigation wenn der Schalter \$conf_draw_userinfo_in_titlebar aktiviert ist.	true / false
\$conf_draw_userinfo_change_password	Aktiviert die Anzeige des Passwort Ändern Button in der Navigation wenn der Schalter \$conf_draw_userinfo_in_titlebar aktiviert ist.	true / false
\$conf_draw_help_in_titlebar	Aktiviert den Hilfebutton in der Kopfzeile wenn der Schalter \$conf_draw_userinfo_in_titlebar aktiviert ist.	true / false
\$conf_draw_userinfo_create_new	Zeigt eine Verlinkung zur Account Erstellung in der oberen Navigation dar wenn der Nutzer nicht eingeloggt ist. Wird nur angezeigt wenn der Schalter \$conf_draw_userinfo_in_titlebar aktiviert ist.	true / false

LOGIN / REGISTRIERUNG

Konstante	Beschreibung	Werte-Beispiel
USERINFO_NOT_LOGGED_IN	Text der in der oberen Navigation angezeigt wird, wenn der Nutzer nicht angemeldet ist. Wird nur angezeigt wenn der Schalter \$conf_draw_userinfo_in_titlebar aktiviert ist.	'Sie sind nicht angemeldet...'
USERINFO_LOGGED_IN	Text der in der oberen Navigation angezeigt wird, wenn der Nutzer angemeldet ist. Wird nur angezeigt wenn der Schalter \$conf_draw_userinfo_in_titlebar aktiviert ist.	'Sie sind angemeldet als:'
LOGOUT_CAPTION	Text des Abmeldenbutton. Wird nur angezeigt wenn der Schalter \$conf_draw_userinfo_in_titlebar aktiviert ist.	'Abmelden'
CHANGE_PASSWORD_CAPTION	Text des Passwort ändern Button. Wird nur angezeigt wenn der Schalter \$conf_draw_userinfo_in_titlebar aktiviert ist.	'Kennwort ändern '
CREATENEW_CAPTION	Text des „Konto Erstellen“ Buttons. Wird nur angezeigt wenn der Schalter \$conf_draw_userinfo_in_titlebar aktiviert ist.	'neues Konto'
TARGET_TO_DOCUMENTATION	Link zur Hilfe. Erscheint nur wenn \$conf_draw_help_in_titlebar aktiviert ist.	'http://www.prosoz.de'

FUSSLEISTE

Schalter	Beschreibung	Werte-Beispiel
\$conf_draw_footer	Aktiviert die Anzeige des Seitenfuß	true / false
\$conf_draw_footer_logo	Aktiviert die Anzeige des Logos in der Fußzeile	true / false
\$conf_draw_footer_logo_reflect	Aktiviert die Reflektion des Logos in der Fußzeile	true / false
\$conf_draw_footer_text	Aktiviert eine Textzeile in der Fußzeile	true / false
\$conf_draw_footer_link_to_documentation	Aktiviert den Link zur Dokumentation in der Fußzeile	true / false
\$conf_draw_footer_link_to_faq	Aktiviert den Link zur FAQ in der Fußzeile	true / false
\$conf_draw_footer_link_to_contact	Aktiviert den Link zum Kontakt in der Fußzeile	true / false

Konstante	Beschreibung	Werte-Beispiel
CAPTION_TO_DOCUMENTATION	Link Text der Dokumentation. Erscheint nur wenn \$conf_draw_footer_link_to_documentation aktiviert ist.	'Dokumentation'
CAPTION_TO_FAQ	Link Text der FAQ. Erscheint nur wenn \$conf_draw_footer_link_to_faq aktiviert ist.	'FAQ'
CAPTION_TO_CONTACT	Link Text des Kontakts. Erscheint nur wenn \$conf_draw_footer_link_to_contact aktiviert ist.	'Kontakt'
TARGET_TO_CONTACT	Verlinkung zum Kontakt. (mailto: ruft im Browser das Standard Mail Programm auf) Erscheint nur wenn \$conf_draw_footer_link_to_contact aktiviert ist.	'mailto:info@test.de'

